

日本語検索ページで 日本語入力欄に「日本語(全角)」を入力して検索しているのに「入力が日本語(全角)として認識されません。処理を中断しますか」というメッセージが毎回表示されてしまい、「無視」を選択すれば検索ができるが非常に鬱陶しい場合の対処法。

\* 「地域と言語」の「形式」の設定の確認・変更をしてください。

(下記の箇所の設定を変更しても「タイムゾーン」や「地域と言語 | 場所」の設定には影響しません。)

1. コントロールパネルを開き、「時計、言語、および地域」を開き、次に「地域と言語」を開く。
2. 「形式」タブをクリックし、一番上の「形式」が「英語」等になっている場合は、右の▼をドロップダウンし、「日本語(日本)」を選択。

「適用」ボタン クリック。

3. 日付や時刻の表示方法を 英語形式に戻したい場合

- (1) ページ右下の「追加の設定」ボタンクリック。

「カレンダー」の項目の「カレンダーの種類」を「西暦(英語)」に変更し、「適用」ボタンクリック。

曜日などの表示は自動的に、英語形式に変わります。

「時刻」「通貨」の表示なども好みに変更し、「適用」ボタンクリック。

最後に「OK」ボタンクリック。

- (2) 「地域と言語」の画面に戻る。

表示形式等を確認し、「適用」ボタンクリック。


「OK」クリック。

\* 上記設定変更を行えば、同時に生じていた次の不具合も直ります。



「全角、半角の入力切替を毎回キーボードで切り替えないといけない」

「メニュー項目の文字がいくつか文字化けしている」

1. コントロールパネルを開き、「時計、言語、および地域」を開き、次に「地域と言語」を開く。



2. 「形式」タブをクリックし、一番上の「形式」が「英語」等になっている場合は、右の▼をドロップダウンし、「日本語(日本)」を選択。「適用」ボタンをクリック。



3. 日付や時刻の表示方法を 英語形式に戻したい場合

(1) ページ右下の「追加の設定」ボタンをクリック。



(2) 「日付」タブをクリック。

「カレンダー」の項目の「カレンダーの種類」を「西暦(英語)」に変更し、「適用」ボタンをクリック。

曜日などの表示は自動的に、英語形式に変わります。

「時刻」「通貨」の表示なども好みに変更し、「適用」ボタンをクリック。

最後に「OK」ボタンをクリック。

形式のカスタマイズ

数値 通貨 時刻 日付 並べ替え

例

短い形式: 2013/12/12

長い形式: 2013年12月12日

データ形式

短い形式(S): M/d/yyyy

長い形式(L): dddd, MMMM dd, yyyy

データ形式の表記:  
d, dd = 日; ddd, dddd = 曜日; M = 月; y = 年; gg = 元号

カレンダー

2桁の数字で年を入力すると、次の範囲内での暦年として解釈する(H):

1930 から 2029

週の最初の曜日(E): 日曜日

カレンダーの種類(C): 西暦(英語)

数値、通貨、時刻、および日付のシステムの既定の設定を復元するには、[リセット] をクリックしてください。

リセット(R)

OK キャンセル 適用(A)

形式のカスタマイズ



数値 通貨 時刻 日付 並べ替え

例

短い形式: 12/12/2013

長い形式: Thursday, December 12, 2013

データ形式

短い形式(S): M/d/yyyy

長い形式(L): dddd, MMMM dd, yyyy

データ形式の表記:

d, dd = 日; ddd, dddd = 曜日; M = 月; y = 年; gg = 元号

カレンダー

2桁の数字で年を入力すると、次の範囲内での暦年として解釈する(H):

1930 から 2029

週の最初の曜日(E): Sunday

カレンダーの種類(C): 西暦 (英語)

数値、通貨、時刻、および日付のシステムの既定の設定を復元するには、[リセット] をクリックしてください。

リセット(R)

OK

キャンセル

適用(A)

(3) 「地域と言語」の画面に戻る。

表示形式等を確認し、「適用」ボタンをクリック。

「OK」をクリック。

